



Wie aktiviere ich die Authentifizierung des Postausgangsservers?


1) Wählen Sie im Menü „Extras“ den Eintrag „E-Mail-Konten...“ um den Assistenten zu starten.



2) Im folgenden Dialog wählen Sie unter „E-Mail“ die Option „Vorhandene E-Mail Konto anzeigen und bearbeiten“ und klicken Sie anschließend auf „Weiter“



3) Markieren Sie Ihr eMail Konto und klicken Sie anschließend auf den Button „Ändern...“



4) Klicken Sie anschließend rechts unten auf „**Weitere Einstellungen...**“

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

5) Wechseln Sie im folgenden Fenster auf den Raster „**Postausgangsserver**“

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Verbindung Erweitert

E-Mail-Konto _____


Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

Benutzerinformation _____

Firma:

Antwortadresse:

6) Setzen Sie ein Häkchen vor „**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**“ und aktivieren Sie die Option „**Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**“.



7) Klicken Sie auf „OK“ um das Fenster zu schließen und anschließend auf „Fertig stellen“

